
بکاپ گیری از دیتابیس در2019 sql server

به دو روش میتوان از دیتابیس بک آپ گرفت


روش اول Backup از Sql Server

- در نرم افزار Microsoft Sql Server در قسمت Object Explorer با ورود به بخش database بر روی دیتابیس مورد نظر کلیک راست کنید و از زیر منوی Task گزینه BackUp رو انتخاب کنید.



و در پنجر باز شده گزینه ها را به صورت زیر تغییر دهید؟

- · در قسمت Backup types گزینه اول یعنی Full رو انتخاب کنید.
- و در قسمت Backup to گزینه Disk را انتخاب و در باکس زیر با فشردن دکمه Add یک مسیر برای فایل بکاپتون تعیین و بعد روی گزینه Ok کلیک فرمایید.



روش دوم بکاپ از طریق T-SQL

در این روش از طریق نوشتن دستور زیر میتوانیم دیتابیس مورد نظر خودمون رو بکاپ بگیریم.

BACKUP DATABASE "db name" TO DISK = "filepath"
GO

تمام دیتابیس با موفقیت بکاپ گرفته شد.